

Erreur :

Erreur détectée:

Incorrect « HKLM\Software\Creative IT>ErrorLogPath »



Explication:

Ce message signifie que le fichier de log de Qubes n'existe pas ou n'est pas accessible en écriture

Résolution

- Vérifiez s'il y a un fichier Qubes.ini dans le dossier de Qubes.exe, recherchez la section [Error.log] et vérifiez la valeur définie dans la variable « Path ».

Sinon, vérifiez dans la clé de registre HKLM\Software\Creative IT>ErrorLogPath.

- Le chemin indiqué doit exister et être accessible en écriture.

Attention

- Si c'est une installation TSE, le chemin doit être laissé vide